

Größe: 38/39 (40/41, 42/43)

Material: Filzwolle (Fa. Gründl),
100% Schurwolle, 50g ca. 50m

Verbrauch: ca. 200g

Nadelstärke: Nadelspiel 8,0 – 9,0

Tipp: zusätzlich empfehlen wir eine Rundstricknadel

Muster: Glatt re: Hinreihe rechte Maschen

Rückreihe linke Maschen

in Runden nur rechte Maschen

Maschenprobe (glatt rechts, ungefilzt):

11 M x 16 R = 10cm x 10cm



Anleitung:

Abweichende Angaben für Gr. 40/41 und Gr. 42/43 stehen in Klammern.

18 (20, 20) Maschen anschlagen (Rundstricknadel) und 16 (18, 18) Reihen glatt rechts stricken.

In der folgenden Reihe beidseitig 1 Masche zunehmen, danach beidseitig in jeder 4. Reihe

2 x 1 Masche und dann in jeder 2. Reihe 2 x 1 (2 x 1, 3 x 1) Masche und 2 x 2 Maschen zunehmen

= 36 (38, 40) Maschen. In 34 (36, 38) Reihen Gesamthöhe die Maschen auf das Nadelspiel verteilen

4 x 9 (2 x 9 und 2 x 10, 4 x 10) Maschen. Weiter in Runden stricken, dabei in der 1. Runde in der

vorderen Mitte 2 Maschen dazu anschlagen = 38 (40, 42) Maschen. Nach 25 (28, 29) Runden die

Spitze arbeiten. Dafür in jeder Runde die letzten beiden Maschen jeder Nadel rechts zusammenstricken, wiederholen bis auf jeder Nadel noch 2 Maschen übrig sind.

Diese mit dem Arbeitsfaden zusammen ziehen.

Fertigstellung:

Hintere Naht möglichst flach schließen und die Pantoffeln filzen.

Filzen:

Die Pantoffeln (alleine) mit 3 Tennisbällen in der Waschmaschine, bei 40 °C Buntwäsche, filzen.

Bitte keinen Weichspüler verwenden. Nach dem Waschen in Form bringen und trocknen lassen.